

# Zmiana wersji PHP (Hosting www)

Zmiana wersji PHP na hostingu współdzielonym mowi być odrębnie dla każdej ze stron, a nawet dla każdego z folderów. Jeśli dla danego folderu nie zdefiniowano wersji PHP to ustawienia dziedziczone są z folderu nadrzędnego.

Domyślna wersja PHP jest 7.1. Wersja ta ustawiona jest dla wszystkich stron, które nie posiadają określonej wersji PHP w pliku. W przyszłości jeśli będzie taka potrzeba, wersja ta ulegnie zmianie na wyższą.

## Jak zmienić wersję PHP?

- W katalogu ze stron (folder `public_html` lub `private_html`) należy utworzyć plik o nazwie `.htaccess`

Informacja

Plik `.htaccess` nie może zawierać adnego rozszerzenia!

W jego trzecim wierszu wpisujemy wersję PHP jak chcemy ją ustawić:

- 7.4

AddHandler application/x-httpd-php74 .php

- 7.3

AddHandler application/x-httpd-php73 .php

- 7.2

AddHandler application/x-httpd-php72 .php

- 7.1

AddHandler application/x-httpd-php71 .php

- 7.0

AddHandler application/x-httpd-php70 .php

- 5.6

AddHandler application/x-httpd-php56 .php

- 5.5

AddHandler application/x-httpd-php55 .php

- 5.4

AddHandler application/x-httpd-php54 .php

- 5.3

AddHandler application/x-httpd-php53 .php

- 5.2

AddHandler application/x-httpd-php52 .php

1. Zapisz plik i gotowe.

Wskazówka

Zmiany wprowadzane w plikach `.htaccess` mają skutek natychmiastowy. W niektórych przypadkach konieczne może być odczekanie 10 minut na przebudowanie pamięci cache.

## Powiązane artykuły

- [Zmiana wersji PHP \(Hosting www\)](#)
- [Adresy serwerów pocztowych](#)
- [Windows 10 - L2TP/IPsec](#)
- [Jak podłączyć domenę pod serwer VPS z oferty hitme](#)
- [Jak podłączyć się przez VNC do serwera VPS Windows?](#)